

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

по настройке и размещению виджета
«Онлайн калькулятор стоимости лизинга» на сайте

1. Подключение виджета с помощью API JavaScript

Для быстрого и удобного подключения виджета «Онлайн калькулятор лизинга» разработана специальная библиотека [TransLeasingCalculator](#)

С целью использования библиотеки в раздел head html страницы необходимо подключить скрипт [transleasing-calc.js](#), расположенный по адресу <адрес ресурса> (или) в файле <например [transleasing_js_api.rar](#)>.

Напрмер:

```
<script src="/static/transleasing-calc.js"></script>
```

Далее, перед закрывающим тегом раздела body страницы требуется добавить блок <script>.

Объект виджета создается через конструктор класса [TransLeasingCalculator](#) ([equipment](#), [mail](#), [c1](#), [c2](#), [cost](#), [def](#), [css](#), [style](#)). В конструктор передаются восемь параметров:

equipment – фильтр типов имущества.

Список базовых типов

Строка, содержащая порядковые номера элементов выпадающего списка базовых типов имущества, которые необходимо отображать.

Нумерация начинается с единицы: 1 – Легковой транспорт, 2 – Грузовой транспорт, 3 – Спецтехника, 4 – Оборудование, 5 – Экстремальная техника.

Если необходимо, чтобы в списке типом имущества отображались только грузовой транспорт и спецтехника, укажите в качестве параметра строку «23». Если необходимо отображать все типы имущества – «12345».

Список расширенных типов

Строка, содержащая ID элементов выпадающего списка типов имущества, которые необходимо отображать.

Нумерация начинается с единицы: 1255 – Легковой транспорт, 1251 – Грузовой транспорт, 1252 – Спецтехника, 1253 – Оборудование, 1254 – Экстремальная техника, 1261 – Модульные здания, 1262 – Вагон-дома, 1375 – Станки для ламинации, 1376 – Станки для резки, 1377 – Пур-станции, 1423 - Полуприцепы.

Если необходимо, чтобы в списке типом имущества отображались только грузовой транспорт и спецтехника, укажите в качестве параметра строку «1251,1252». **ВНИМАНИЕ!!! Если необходимо отображать только один тип имущества – «1251,» - запятая ОБЯЗАТЕЛЬНА.**

Если в списке нет того типа имущества, что Вам требуется, пишите на почту rakitina@transleasing.ru, добавим по Вашему запросу.



mail – адрес электронной почты партнера по которому, происходит идентификация приходящих заявок с сайта.

c1 – цвет формы калькулятора в формате HEX без знака #.

c2 – цвет формы результата в формате HEX без знака #.

cost – первоначальная стоимость оборудования.


def – порядковый номер элемента в выпадающем меню, который будет выбран по умолчанию при загрузке формы.

css – ссылка на внешнюю таблицу стилей.

style – имя стиля внешнего **div** блока виджета, позволяющий задать размеры и расположение виджета на странице. При использовании данного параметра предварительно требуется описать соответствующий стиль в таблицах стилей целевого сайта.

Внимание! Стилями внешнего блока невозможно повлиять на размер формы онлайн калькулятора. Ширина формы калькулятора имеет фиксированную ширину 1200px и оформление, соответствующее фирменному стилю ООО «Транслизинг». Высота Формы калькулятора динамическая, форма может «прокручиваться» во внешнем блоке.

insurance – параметр, позволяющий партнеру включать в стоимость лизинга страховку экстремальной техники. Чтобы включить в стоимость лизинга экстремальной техники страховку, укажите значение параметра равным «Y». Значение по умолчанию - «N».



Параметры необязательные, т.е. изначально объект можно создать без передачи параметров в конструктор, например:

```
var transLeasingCalculator = new TransLeasingCalculator()
```

Класс TransLeasingCalculator реализует следующие методы:

insertTo(el) – позволяет динамически добавить объект виджета в DOM.

el - целевой HTML-элемент, куда будет добавлен элемент виджета

Расширенный список процентных ставок страховки для типов имущества

insurances – параметр, позволяющий партнеру включать в стоимость лизинга страховку любого типа оборудования, перечисленного в расширенном списке типов.

Для этого необходимо передать список (в процентах), разделенных запятой. Количество и порядок значений должен соответствовать порядку типов оборудования.

Если страховка не предусмотрена, необходимо указать 0.

Если количество значений процентных ставок окажется меньше количества типов оборудования, список будет автоматически дополнен значениями 0.

Если количество значений процентных ставок окажется больше количества типов оборудования, список будет автоматически обрезан.

Так, если в поле **eq** передано значение 1251,1252,1253 (1251 – Грузовой транспорт, 1252 – Спецтехника, 1253 – Оборудование) то, чтобы задать процент страховки для этих типов, в поле **insurances** необходимо последовательно указать три значения, разделенные запятой. Например: «5.5,10,12.3». Соответственно для типа 1251 – Грузовой транспорт, будет установлен процент страховки 5.5%, для 1252 – Спецтехника – 10.0%, и для 1253 – Оборудование – 12.3%.

setParameters(equipment, mail, insurance, c1, c2, cost, def) метод позволяющий динамически изменить значения типов имущества и адрес электронной почты партнера.

equipment – фильтр типов имущества.

mail – адрес электронной почты партнера по которому, происходит идентификация приходящих заявок с сайта.

insurance – параметр, позволяющий партнеру включать в стоимость лизинга страховку экстремальной техники. Чтобы включить в стоимость лизинга экстремальной техники страховку, укажите значение параметра равным «Y». Значение по умолчанию - «N».

c1 – цвет формы калькулятора в формате HEX без знака #.

c2 – цвет формы результата в формате HEX без знака #.

cost – первоначальная стоимость оборудования.

def – порядковый номер элемента в выпадающем меню, который будет выбран по умолчанию при загрузке формы.

css – ссылка на внешнюю таблицу стилей.

setStyle(style) – метод, позволяющий динамически заменить стиль внешнего **div** блока виджета,

style – имя предварительно описанного в таблицах стилей целевого сайта стиля внешнего блока виджета.

reload() – обновление виджета.

Пример реализации средствами JS API:

```
<head>
...
<style>
.style-1 {
  position: absolute;
  display: block;
  top: 50px;
  bottom: 50px;
  left: 50px;
  right: 50px;
  border: 2px solid #FF0000;
}
</style>
...
</head>

<script>
  var transLeasingCalculator = new TransLeasingCalculator("23", "partner@mail.ru", "Y",
"000000", "000000", "999999", 2)
  //Вставка виджета в body страницы
  transLeasingCalculator.insertTo(document.body)
```

```
//Изменение параметров виджета
transLeasingCalculator.setParameters("12345", "info@partner.com", "N", "000000",
"000000", "999999", 1)
//Изменение стиля оформления внешнего блока
transLeasingCalculator.setStyle("style-1")
//Перезагрузка виджета
transLeasingCalculator.reload()
</script>
```

2. Подключение виджета через iframe

Иной способ добавить виджет расчета стоимости лизинга – размещение блока iframe на целевой странице. В этом случае URI для атрибута src необходимо сформировать самостоятельно.

URI ресурса виджета строиться по следующему принципу:

<https://transleasing.ru/calc/?eq={equipment}&mail={email}&insurance={Y|N}&c1={c1}&c2={c2}&cost={cost}&def={def}&style={style}>,

где:

equipment – фильтр типов имущества.

Список базовых типов

Строка, содержащая порядковые номера элементов выпадающего списка базовых типов имущества, которые необходимо отображать.

Нумерация начинается с единицы: 1 – Легковой транспорт, 2 – Грузовой транспорт, 3 – Спецтехника, 4 – Оборудование, 5 – Экстремальная техника.

Если необходимо, чтобы в списке типом имущества отображались только грузовой транспорт и спецтехника, укажите в качестве параметра строку «23». Если необходимо отображать все типы имущества – «12345».

Список расширенных типов

Строка, содержащая ID элементов выпадающего списка типов имущества, которые необходимо отображать.

Нумерация начинается с единицы: 1255 – Легковой транспорт, 1251 – Грузовой транспорт, 1252 – Спецтехника, 1253 – Оборудование, 1254 – Экстремальная техника, 1261 – Модульные здания, 1262 – Вагон-дома, 1375 – Станки для ламинации, 1376 – Станки для резки, 1377 – Пур-станции, 1423 - Полуприцепы.

Если необходимо, чтобы в списке типом имущества отображались только грузовой транспорт и спецтехника, укажите в качестве параметра строку «1251,1252». **ВНИМАНИЕ!!! Если необходимо отображать только один тип имущества – «1251,» - запятая ОБЯЗАТЕЛЬНА.**

Если в списке нет того типа имущества, что Вам требуется, пишите на почту rakitina@transleasing.ru, добавим по Вашему запросу.



mail – адрес электронной почты партнера по которому, происходит идентификация приходящих заявок с сайта.

insurance – параметр, позволяющий партнеру включать в стоимость лизинга страховку экстремальной техники. Чтобы включить в стоимость лизинга экстремальной техники страховку, укажите значение параметра равным [insurance=Y](#). Значение по умолчанию - [insurance=N](#).

c1 – цвет формы калькулятора в формате HEX без знака #.

c2 – цвет формы результата в формате HEX без знака #.

cost – первоначальная стоимость оборудования.

def – порядковый номер элемента в выпадающем меню, который будет выбран по умолчанию при загрузке формы

css – ссылка на внешнюю таблицу стилей.

Расширенный список процентных ставок страховки для типов имущества

insurances – параметр, позволяющий партнеру включать в стоимость лизинга страховку любого типа оборудования, перечисленного в расширенном списке типов.

Для этого необходимо передать список (в процентах), разделенных запятой. Количество и порядок значений должен соответствовать порядку типов оборудования.

Если страховка не предусмотрена, необходимо указать 0.

Если количество значений процентных ставок окажется меньше количества типов оборудования, список будет автоматически дополнен значениями 0.

Если количество значений процентных ставок окажется больше количества типов оборудования, список будет автоматически обрезан.

Так, если в поле **eq** передано значение 1251,1252,1253 (1251 – Грузовой транспорт, 1252 – Спецтехника, 1253 – Оборудование) то, чтобы задать процент страховки для этих типов, в поле **insurances** необходимо последовательно указать три значения, разделенные запятой. Например: «5.5,10,12.3». Соответственно для типа 1251 – Грузовой транспорт, будет установлен процент страховки 5.5%, для 1252 – Спецтехника – 10.0%, и для 1253 – Оборудование – 12.3%.

Для настройки дополнительных атрибутов блока `iframe` обратитесь к спецификации языка HTML.

Пример реализации:

```
<div class = "style-1">
<iframe
src="https://transleasing.ru/calc/?ext=1&eq=123&mail=try@mail.ru&c1=0
0000&c2=000000&cost=100000&def=2&style=https://transleasing.ru/
calc/css/try.css&insurance=N" width="100%" height="100%" frameborder="no">
```

Ваш браузер не поддерживает плавающие фреймы!

```
</iframe>
</div>
```

Удачной установки виджета!

P.S.: если возникают вопросы, предложения или пожелания в ходе установки виджета на Ваш сайт, смело пишите или звоните нашему сотруднику:

Ирина Ракитина, заместитель генерального директора по развитию

+7 (351) 246-247-4, доб. 118

+7-951-488-499-5

rakitina@transleasing.ru